

# Regler for Unilogin adgangskode

I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven/brugeren selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven/brugeren selv, der kan bede om en ny.

Medarbejdere eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoder, ligesom medarbejdere eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.

Listen nedenfor er ikke udtømmende, men skal betragtes som vejledende.

## 0.-3. klasse

- Eleven kan *ikke* selv vælge adgangskode men skal bruge den systemtildelte
- Adgangskoden består af piktogrammer (4 ikoner)
- En adgangskode er gyldig indtil skift af klassetrin fra 3. til 4. klasse

## 4.-6. klasse

- Eleven kan godt selv vælge adgangskode hvis den skal skiftes
- Regler for adgangskoden:
  - Må indeholde brugerens navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet "password"
  - Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere
  - Skal indeholde bogstaver
- En adgangskode er gyldig indtil skift af klassetrin fra 6. til 7. klasse

## 7. klasse og opefter + voksne

- Brugeren kan godt selv vælge adgangskode hvis den skal skiftes
- Regler for adgangskoden:
  - Må indeholde brugerens navn, årstider samt andre af de mest almindelige adgangskoder, f.eks. ordet "password"
  - Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere
  - Skal indeholde store og små bogstaver samt tal
- En adgangskode er gyldig til og med 6. klassetrin. Efter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage)



Hvis du forsøger at lave en selvvalgt adgangskode og den bliver afvist, skyldes det som udgangspunkt, at det indtastede ikke er tilladt. Du kan eventuelt læse [adgangskodeanbefalingerne fra Rådet for digital sikkerhed](#).

[Se komplet adgangskodepolitik for Unilogin](#) (åbner ny side)

## Tvunget adgangskodepolitik

Brugeradministrator har mulighed for at ændre adgangskodepolitik på elevniveau. Vedkommende kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskoling, og dermed vil disse blive mødt af billedadgangskoder (enkle piktogrammer) ifm. login.

1. Log ind som brugeradministrator på [elevadgang.unilogin.dk](#)
2. Fremsøg eleven, du ønsker at ændre adgangskodepolitik for
3. Klik på knappen '**Vis brugerinfo**' ud for eleven
4. I venstre side kan du sætte en ny regel (skifte adgangskode-niveau)
  - a. Sæt regel
  - b. Sæt flueben ved, at du forstår konsekvenserne ved ændringen
  - c. Tryk på knappen '**Angiv regel**' i bunden:

#### Adgangskode

Ophæb nuværende regel ved adgangskode, vælg en anden type herunder

- ☐ Indskoling
- ☐ Mellemtrin
- ☐ Udsikling
- ☒ Standard (automatisk)

☒ Er du indforstået med disse konsekvenser ([læs mere](#))

Angiv regel